ultracar
Uma tecnologia Oficina Brasil

GUIA DO USUÁRIO

Etiquetas em folha

Escolha o modelo da sua cartela Pimaco ou Colacril e imprima certo na primeira vez, com a medida real e começando onde a folha parou.

Peças | Clientes | Itens de compras | Ordem de serviço



Ultracar · Gestão para oficinas · Novembro de 2026

NOVIDADE

O que mudou nas etiquetas

Imprimir etiquetas em cartela ficou mais simples e mais preciso. Você escolhe o modelo da cartela e o sistema configura o resto para a etiqueta cair exatamente no lugar.

1

Modelos de cartela prontos

11 modelos Pimaco, Colacril e Avery em Carta e A4. Ao escolher um, o papel, a grade, as margens, os espaços e a altura são preenchidos sozinhos.

2

Etiqueta do tamanho certo

A etiqueta de 25,4 mm sai com 25,4 mm. As linhas não "escorregam" ao longo da folha, e os papéis Carta, Ofício e Ledger saem no tamanho real.

3

Margens e espaços reais

A margem digitada é a distância real da borda do papel até a primeira etiqueta. O espaço fica só entre uma etiqueta e outra.

4

Começar no meio da folha

Aproveite a cartela que já foi usada em parte: clique na etiqueta livre da miniatura e a impressão começa ali.

5

Avisos antes de imprimir

Se alguma configuração não bater com a cartela, um aviso amarelo explica o que vai acontecer e o botão **Restaurar modelo** volta tudo para as medidas da cartela. Perto do botão **Imprimir**, uma dica lembra o papel e a escala corretos.

Onde encontrar

Etiqueta	Como abrir
Etiquetas de peças	Peças & Estoque › Peças › botão **Etiquetas**
Etiquetas de clientes	Clientes › lista de clientes › botão **Etiquetas**
Etiquetas de itens de compras	Peças & Estoque › Lançamentos de compras › ações da compra › **Gerar etiquetas de itens**
Etiqueta de orçamento e de revisão	Detalhe da Ordem de serviço › ações rápidas › **Etiquetas**

Vale para impressora comum

Tudo deste guia vale no **Modo de impressão** "Folha de etiquetas (A4, Carta…)", usado em impressora laser ou jato de tinta. Para impressora térmica de rolo (Zebra, Argox, Elgin), use "Rolo — impressora térmica".

PASSO A PASSO

Imprimir numa cartela

Exemplo com a cartela **Pimaco 6181** (a mesma da Colacril 8007): folha Carta, 2 colunas × 10 linhas, etiqueta de 101,6 × 25,4 mm.

1 Abra as etiquetas

Na tela de Peças, clique em **Etiquetas**, escolha a empresa e as peças, e quantas etiquetas cada uma vai ter.

2 Confira o modo de impressão

Abra **Layout da página**. Em **Modo de impressão**, deixe "Folha de etiquetas (A4, Carta...)".

3 Escolha o modelo da cartela

Em **Modelo de cartela**, escolha o código que está na caixa da cartela. Pode digitar só o número, como 6181 ou 8007.

4 Confira o resumo

Logo abaixo aparece, por exemplo: "2 × 10 = 20 etiquetas por folha · etiqueta 101,6 × 25,4 mm". A miniatura mostra a folha.

5 Se a folha já foi usada

Clique na primeira etiqueta livre da miniatura. Veja a página 5.

6 Imprima

Clique em **Imprimir** ou **Baixar PDF**. Na janela da impressora, use o mesmo papel da cartela e a escala "Tamanho real" (100%).



Etiquetas de peças com o modelo Pimaco 6181 escolhido. À direita, a pré-visualização do PDF; no rodapé, a dica de impressão.

A escolha fica guardada

Na próxima vez que você abrir a tela, o modelo e o layout voltam como você deixou. Cada tela guarda o seu: peças, clientes, itens de compras e cada tipo de etiqueta da OS.

MODELO DE CARTELA

Ache o seu modelo em segundos

A lista é separada por papel (Carta e A4). Cada opção mostra os códigos equivalentes e, embaixo, a grade e o tamanho da etiqueta.



Lista aberta: "Personalizado" primeiro e, depois, os modelos agrupados por papel.



Busca: digitando 8007, a Colacril 8007 aparece junto com a Pimaco 6181, que é a mesma cartela.

Você pode procurar por

Qualquer código	6181, 6081, 8007, CC181, A4360, L7160...
Fabricante	Pimaco, Colacril ou Avery
Medida	como aparece na opção, por exemplo 101,6
Papel	Carta ou A4

Não precisa acertar acento, maiúscula ou pontuação. Funciona também só pelo teclado: setas para navegar, **Enter** para escolher e **Esc** para fechar a lista.

O que o modelo preenche

- **Tipo de impressão** (Carta ou A4) e orientação Retrato
- **Colunas** e as quatro **margens**
- Espaços **Horizontal** e **Vertical**
- **Altura da etiqueta** fixa, com o valor da cartela
- **Quebra automática** marcada
- **Borda na etiqueta** desmarcada
- **Cabeçalho do relatório** desmarcado
- Os campos preenchidos piscam em verde por um instante

O conteúdo continua do seu jeito

O modelo não mexe no que vai dentro da etiqueta (campos, código de barras, imagem), nem nas peças e quantidades escolhidas.

SEM DESPERDÍCIO

Comece onde a folha parou

Usou só parte de uma cartela? Escolha a primeira etiqueta livre e a impressão começa nela. As etiquetas anteriores ficam em branco.



Na tela: as 6 primeiras posições aparecem hachuradas (já usadas) e a etiqueta 7 fica destacada.

Já usada Começa aqui Vai ser impressa



No PDF: a 1ª folha deixa as 3 primeiras linhas vazias e começa na linha 4, coluna 1.

Como escolher

- **Pela miniatura:** clique (ou toque) na etiqueta onde quer começar.
- **Pelo campo "Começar na etiqueta":** digite o número. Embaixo aparece a linha e a coluna, como "Linha 4, coluna 1".
- **Pelo teclado:** na miniatura, as setas andam uma etiqueta ou uma linha, e Home/End vão para a primeira e a última.

A contagem segue a ordem da folha: da esquerda para a direita, de cima para baixo. O resumo confirma, por exemplo: "Na 1ª folha, a impressão começa na etiqueta 7 (linha 4, coluna 1) e cabem 14 etiquetas." Da 2ª folha em diante, tudo começa na primeira posição.

Bom saber

A posição **não fica salva**: ao abrir a tela de novo, volta para a etiqueta 1. Ela só funciona com a altura da etiqueta fixa. Com **Altura automática** marcada, o campo fica desabilitado com a mensagem "Disponível com a altura da etiqueta fixa."

AJUSTES FINOS

Personalizar sem errar

Você pode mudar qualquer medida. O sistema mostra quando a configuração deixa de bater com a cartela e o que isso causa.



Personalizado: ao mudar as colunas para 3, o select deixa de mostrar o modelo e indica de qual cartela você partiu.



Aviso da cartela: explica cada diferença. **Restaurar modelo** volta todas as medidas da cartela de uma vez.

Quando o modelo vira "Personalizado"

Ao mudar papel, orientação, colunas, margens, espaços, altura ou o cabeçalho, o select passa a mostrar **Personalizado**, com a frase "Personalizado a partir de {modelo}". Se você digitar de volta o valor da cartela, o modelo volta a aparecer. **Borda na etiqueta**, **Quebra automática** e **Linhas por página** não tiram o modelo.

Os avisos e o que fazer

O aviso diz...	O que acontece e como resolver
"A cartela ... é Carta em retrato."	O papel ou a orientação estão diferentes da cartela. Use **Restaurar modelo**.
"A grade tem 3 colunas; a cartela ... tem 2."	As etiquetas não vão cair no lugar. Volte as colunas ou restaure o modelo.
"Cabem 2 × 8 = 16 por folha; a cartela ... tem 2 × 10."	Com menos linhas, as etiquetas se desalinham a partir da 2ª folha. Com mais, as linhas a mais saem fora das etiquetas.
"A etiqueta sai 66,1 × 25,4 mm; a cartela ... tem 101,6 × 25,4 mm."	O tamanho não bate com a etiqueta da cartela. Restaure o modelo.
"Papel Customizado de ... mm"	A impressora precisa ter papel exatamente desse tamanho. Se a cartela é Carta ou A4, escolha o papel em **Tipo de impressão** ou um modelo.
"O conteúdo não cabe na etiqueta..."	Ia sair cortado. Tire campos (imagem, código de barras) ou escolha uma cartela com etiquetas maiores.

Texto longo não estoura a etiqueta

Quando a descrição não cabe, a letra diminui um pouco e o que sobra termina em "...". Nada é cortado pela metade.

IMPRESSÃO

Na hora de imprimir

O PDF já sai na medida exata. Para a etiqueta cair no lugar no papel, a impressora não pode aumentar nem diminuir a página.



Dica no rodapé: o sistema diz qual papel usar e lembra a escala "Tamanho real" (100%).

- Coloque na impressora a **mesma folha da cartela** (Carta ou A4), na orientação retrato.
- Na janela de impressão, escolha **"Tamanho real"** ou escala **100%**. Não use "Ajustar à página" nem "Ajustar à área de impressão".
- Na primeira vez, **imprima numa folha comum** e coloque-a sobre a cartela contra a luz para conferir o encaixe.
- Prefira impressora laser ou jato de tinta. Para impressora térmica de rolo, use o modo "Rolo — impressora térmica".

Medidas que valem como estão escritas

Margens	distância real da borda do papel até a primeira etiqueta.
Espaçamento geral	preenche Horizontal e Vertical com o mesmo valor; depois dá para ajustar um por um.
Horizontal	espaço só entre uma coluna e a seguinte.
Vertical	espaço só entre uma linha e a seguinte (0 nas cartelas do catálogo).
Altura	com altura fixa, cada etiqueta tem exatamente a altura digitada, com a borda dentro dela.

Etiquetas da Ordem de serviço

A **Etiqueta de orçamento** e as **Etiquetas de revisão** também imprimem em cartela. Em **Conteúdo da etiqueta**, o campo **Altura da etiqueta (mm)** define a altura de cada uma.

- Padrão de **50 mm**, e você pode mudar de 5 a 200 mm.
- Ao escolher um modelo, a altura vem da cartela (na Pimaco 6183, 50,8 mm).
- Com **Altura automática**, a etiqueta mantém a proporção de sempre.



Etiqueta de orçamento com a cartela Pimaco 6183: altura fixa de 50,8 mm.

CATÁLOGO

Os 11 modelos de cartela

Todos em retrato, com espaço vertical 0. Medidas em milímetros: grade em colunas × linhas, margens superior/inferior e esquerda/direita, e o espaço entre colunas. Códigos equivalentes ficam numa opção só.

Folha	Modelo	Grade	Etiqueta L × A	Sup./inf.	Esq./dir.	Entre col.
CARTA · 215,9 × 279,4 MM						
	**Pimaco 6180 · 6080 · Colacril CC180**	3 × 10	66,7 × 25,4	12,7	4,76	3,18
	**Pimaco 6181 · 6081 · Colacril 8007 / CC181**	2 × 10	101,6 × 25,4	12,7	3,97	4,76
	**Pimaco 6182 · 6082 · Colacril CC182**	2 × 7	101,6 × 33,9	21,17	3,97	4,76
	**Pimaco 6183 · 6083**	2 × 5	101,6 × 50,8	12,7	3,97	4,76
	**Pimaco 6184 · 6084**	2 × 3	101,6 × 84,7	12,7	3,97	4,76
A4 · 210 × 297 MM						
	**Pimaco A4351 (Avery L7651)**	5 × 13	38,1 × 21,2	10,7	4,75	2,5
	**Pimaco A4360 (Avery L7160)**	3 × 7	63,5 × 38,1	15,15	7,21	2,54
	**Pimaco A4361 (Avery L7161)**	3 × 6	63,5 × 46,6	8,7	7,21	2,54
	**Pimaco A4362 (Avery L7162)**	2 × 8	99,1 × 33,9	12,9	4,65	2,5
	**Pimaco A4363 (Avery L7163)**	2 × 7	99,1 × 38,1	15,15	4,65	2,5
	**Pimaco A4365 (Avery L7165)**	2 × 4	99,1 × 67,7	13,1	4,65	2,5

Sua cartela não está na lista?

Escolha **Personalizado** e copie da embalagem: o papel em **Tipo de impressão**, as **Colunas**, as margens superior e esquerda, o espaço entre colunas (Horizontal) e a altura da etiqueta. Deixe **Quebra automática** marcada e confira o resumo: o total por folha precisa ser igual ao da cartela.

DÚVIDAS

Dúvidas frequentes

As situações mais comuns e o caminho mais rápido para resolver.

As etiquetas saem deslocadas a partir da 2ª folha.

A grade não tem o mesmo número de linhas da cartela. Escolha o modelo (ou clique em **Restaurar modelo**) e deixe **Quebra automática** marcada.

A impressão saiu menor ou maior que a cartela.

A impressora mudou a escala. Imprima com "Tamanho real" (100%), no mesmo papel da cartela, e confira se o tipo de impressão é Carta ou A4, como a embalagem.

Eu colocava uma altura maior (como 30,34 mm) para acertar a Pimaco 6181. Continuo?

Não precisa mais, e agora esse ajuste faz a etiqueta sair errada. Escolha o modelo da cartela ou volte a altura para 25,4 mm com a **Quebra automática** marcada.

Já tinha um layout salvo. Ele mudou?

Foi convertido sozinho para as medidas reais na primeira vez que a tela abre. O PDF continua igual ao de antes, então quem já imprimia certo continua imprimindo certo.

O texto da etiqueta termina em "...".

A descrição é maior do que cabe. Use uma cartela com etiquetas maiores, diminua o texto em **Texto (pt)** ou os **Caracteres da descrição**, ou tire campos da etiqueta.

Escolhi "Começar na etiqueta" e, ao abrir de novo, voltou para 1.

É assim mesmo: cada cartela tem um ponto de partida diferente, então a posição vale só para a impressão do momento.

O campo "Começar na etiqueta" está desabilitado.

Ele só funciona com a altura fixa. Desmarque **Altura automática** ou escolha um modelo de cartela.

Uso impressora térmica de rolo.

Use "Rolo — impressora térmica" em **Modo de impressão**. Os modelos de cartela são só para folha.

Ainda com dúvida?

Fale com o suporte Ultracar pelo chat do sistema, no botão no canto inferior da tela.